



## Ինքեսիվ ցածրան այգի


Տճվան խորությունը պետք է լինի 2-3մ պատվաստող վերև:




Բունը ձևավորել 50-60սմ բարձրությամբ




Կանխարյան ճյուղերը թողնել նշված անկյան չափով



Չձևավորված սիեմն




Ցածրան ծառերի ձևավորման 1-ին տարբերակ



Ցածրան ծառերի ձևավորման 2-րդ տարբերակ



Ցածրան ծառերի ձևավորման 3-րդ տարբերակ




## Ավանդական պտղաբուս այգի


Պտղատու ծառերի տնկման խտությունը ըստ գոտիականության, մ

Պտղատեսակը	Պատվաստակալը	Միտատայան խորությունը	Լայնախեղանային գոտի
<b>Կորիզավորումը</b>			
Օհրանների	Օհրանների	9 x 8, 8 x 9	8 x 6, 8 x 7
Պտղածնի	Պտղածնի	5 x 5, 5 x 4	5 x 4
Սպորների	Սպորների	5 x 5, 5 x 4	5 x 4
Կետանների	Վայրի բալենի	6 x 6	6 x 3
Քաղնի	Քաղնի	5 x 3	5 x 3, 4 x 3
<b>Գլխավորումը</b>			
Խնձորների	ամրատային խնձորների	7 x 4, 5 x 4	6 x 4, 5 x 4
- - -	կիսաբաղակ	4 x 3, 4 x 2,5	4 x 2,5
- - -	բոլակ	4 x 2, 4 x 1,5	4 x 2
Տանձենի	Վայրի տանձենի կտրուկներ, վայրի տանձենի խնձորների	6 x 4, 5 x 4	6 x 4
Սերվիկների		4 x 3, 4 x 2,5	4 x 3
<b>Ընդլայնումը</b>			
Ընկուզենի	ընկուզենի	8 x 6	7 x 5


Շահմատամն



Չուգանե




Տճվների խրամատավորում խորությունը՝ 60սմ, անկյունը՝ 45°




Տճվերուց առաջ արմատների բարձրացում



Բաժակային տնկում



Գծային տնկում



Արմատների դասավորում տնկման փուլում



Արմատավիզիկը պետք է հավասար լինի հողի մակերեսին




Միայն տնկում արմատավիզիկը բարձր է տնկված հողի մակերեսից



Ճիշտ տնկում՝ Պատվաստի սեղից հողի մակերեսից 3-4սմ բարձր լինի և սպաղսած լինի դեպի հարավ-արևելք



Տճվու արմատները հենվախային ձկվոր որևէ ժապավենով



Բաժակի պատրաստում



Ոռոգում բաժակային եղանակով



Ծառի եղը տնկումից մինչև ձևավորում

